


Windows10 メールアプリの設定確認方法


マニュアル内に「アカウント登録証記載の POP/SMTP サーバー」と記載がございますが、2020 年 12 月 23 日作成日以前
のアカウント登録証をお持ちの方はメールサポートページ記載のサーバー名を設定してください。

1. メールアプリの起動


画面左下のスタートボタン  をクリックします。




[メール]をクリックし起動します。



※スタートメニューに[メール]が表示されていない場合※

画面左下のスタートボタン  をクリックし、表示されたメニューのリストから[メール]をクリックします。




2. アカウントの管理

[アカウント]をクリックします。



画面右側の[アカウントの管理]から設定したメールアドレスを選択します。



[~アカウントの選択]の画面が表示されますので、各項目を確認し、[メールボックスの同期設定を変更]をクリックします。

アカウントの設定

任意の名前 アカウントの設定

任意の名前

ユーザー名

パスワード

アカウント名

任意の名前

メールボックスの同期設定を変更
コンテンツを同期するためのオプションです。

アカウントの削除
このアカウントをデバイスから削除します。

保存 キャンセル

| | |
|-------|-------------------|
| ユーザー名 | お客様のメールアドレスを入力します |
| パスワード | メールパスワードを入力します |

6. 同期設定

[メールボックスの詳細設定]をクリックします。

アカウントの設定

任意の名前の同期設定

使用状況に応じて

1日に大量のメールを受け取っている場合でも、数日に一度しかアカウントをチェックしない場合でも、状況に応じて同期設定を変更して、データ通信量とバッテリーを節約します。

現在の同期間隔: 2時間ごと

常にメッセージ全体とインターネット画像をダウンロードする

ダウンロードするメールの期間

過去3か月間

この名前を使用してメッセージを送信

任意の名前

同期オプション

メール

オン

メールボックスの詳細設定
受信および送信メールサーバーの情報

完了 キャンセル

画面を下に下がっていただき、各項目を確認します。確認が終わりましたら、[完了]をクリックします。

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 受信メールサーバー | アカウント登録証記載の POP サーバー名:995:1 を入力します |
| 送信(SMTP)メールサーバー | アカウント登録証記載の SMTP サーバー名:587:1 を入力します |
| 送信サーバーは認証が必要 | チェックします |
| メールの送信に同じユーザー名とパスワードを使う | チェックします |
| 受信メールに SSL を使う | チェックします |
| 送信メールに SSL を使う | チェックします |

7. 完了

[～アカウントの選択]の画面が表示されますので、[保存]をクリックします。



The screenshot shows a dialog box titled "アカウントの設定" (Account Settings) with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains the following elements:

- Header: "任意の名前 アカウントの設定" (Optional name Account settings)
- Email icon and a blurred input field.
- Label: "ユーザー名" (User name) with a blurred input field below it.
- Label: "パスワード" (Password) with a blue-bordered input field containing 12 black dots.
- Label: "アカウント名" (Account name) with an input field containing the text "任意の名前" (Optional name).
- Section: "メールボックスの同期設定を変更" (Change mailbox sync settings) with a sub-note: "コンテンツを同期するためのオプションです。" (Option for syncing content).
- Section: "アカウントの削除" (Delete account) with a sub-note: "このアカウントをデバイスから削除します。" (Delete this account from the device).
- Buttons: "保存" (Save) and "キャンセル" (Cancel) at the bottom. The "保存" button is highlighted with a red border.

以上で設定の確認は完了です。