

## Mail 12.x 13.x の新規設定方法

マニュアル内に「アカウント登録証記載の POP/SMTP サーバー」と記載がございますが、2020 年 12 月 23 日作成日以前のアカウント登録証をお持ちの方はメールサポートページ記載のサーバー名を設定してください。

### 1. Mail の起動

「Mail」を起動します。



[ その他のメールアカウント... ] をクリックします。



## 2. メールアカウント追加

「メールアカウントを追加」画面が表示されますので、各項目を下記のように入力します。  
入力が終わりましたら [ サインイン ] をクリックします。

 **メールアカウントを追加**

最初に、次の情報を入力してください:

名前:

メールアドレス:

パスワード:

名前	任意の名前
メールアドレス	メールアドレス
パスワード	メールパスワード


### 3.アカウント設定

各項目を入力して、[ サインイン ] をクリックします。


The screenshot shows a web form for account setup. The fields are: メールアドレス (Email address), ユーザ名 (Username), パスワード (Password), アカウントの種類 (Account type), 受信用メールサーバ (Incoming mail server), and 送信用メールサーバ (Outgoing mail server). The 'サインイン' (Sign in) button is highlighted with a red box. Below the form, there is a red error message: 'アカウント名またはパスワードを確認できません。' (Cannot verify account name or password).

メールアドレス	メールアドレス
ユーザ名	メールアドレス
パスワード	メールパスワード
アカウントの種類	IMAP
受信用メールサーバ	アカウント登録証記載の POP サーバ名
送信用メールサーバ	アカウント登録証記載の SMTP サーバ名

「メールは、\*\*\*\*\*サーバの識別情報を確認できません」の画面が表示されましたら [ 続ける ] をクリックします。




「証明書信頼設定に変更を加えようとしています。」の画面が表示されましたら、お客様で設定されている「Mac の管理者ユーザ名」および「Mac の管理者パスワード」を入力し [ 設定をアップデート ] をクリックします。




## 4.サーバ設定

「受信トレイ」画面が表示されましたら、メニューバーの [ メール ] から [ 環境設定 ] をクリックします。



「アカウント」画面が表示されましたら、[ サーバ設定 ] をクリックします。



## 5. 受信用メールサーバ

「受信用メールサーバ(IMAP)」の項目を入力します。

アカウント

一般 アカウント 迷惑メール フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール

アカウント情報 メールボックスの特性 **サーバ設定**

**受信用メールサーバ (IMAP)**

ユーザ名: [ ]

パスワード: [ ]

ホスト名: [ ]

接続設定を自動的に管理

ポート: 993  TLS/SSLを使用

認証: パスワード [ ]

IMAPの詳細設定

**送信用メールサーバ (SMTP)**

アカウント: [ ]

ユーザ名: [ ]

パスワード: [ ]

ホスト名: [ ]

接続設定を自動的に管理

ポート: 587  TLS/SSLを使用

認証: パスワード [ ]

保存

ユーザ名	メールアドレス
パスワード	メールパスワード
ホスト名	アカウント登録証記載の POP サーバ名
接続設定を自動的に管理	チェックを外します
ポート	993
TLS/SSL を使用	チェックします
認証	パスワード

## 6.送信用メールサーバ

「送信用メールサーバ(SMTP)」の項目の [ 接続設定を自動的に管理 ] のチェックを外し、各項目を入力します。

アカウント

一般 アカウント 迷惑メール フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール

アカウント情報 メールボックスの特性 **サーバ設定**

**受信メールサーバ (IMAP)**

ユーザ名: [ ]

パスワード: [ ]

ホスト名: [ ]

接続設定を自動的に管理

ポート: 993  TLS/SSLを使用

認証: パスワード [ ]

IMAPの詳細設定

**送信用メールサーバ (SMTP)**

アカウント: [ ]

ユーザ名: [ ]

パスワード: [ ]

ホスト名: [ ]

接続設定を自動的に管理

ポート: 587  TLS/SSLを使用

認証: パスワード [ ]

保存

ユーザ名	メールアドレス
パスワード	メールパスワード
ホスト名	アカウント登録証記載の SMTP サーバ名
接続設定を自動的に管理	チェックを外します
ポート	587
TLS/SSL を使用	チェックします
認証	パスワード

「保存」をクリックし設定は完了となります。